Note sintetiche

Trasferimento MULTI REDDITI



Operazioni e verifiche preliminari per trasferimento dati da MULTI/PAGHE a REDDITI

I dati necessari alla compilazione dei quadri della Dichiarazione dei Redditi (Modello UNICO) è possibile trasferirli prelevandoli dai movimenti contabili.

Elenchiamo di seguito le operazioni, in forma sintetica, da eseguire per un corretto trasferimento dalla contabilità/paghe.

Quanto di seguito riportato prevede l'utilizzo del piano dei conti standard TeamSystem (80, 81, 82).

Ovviamente vale anche per coloro che non utilizzano il piano dei conti standard (eccezion fatta per quelle fasi dove si tiene conto dell'uso dello stesso). Inoltre, sempre per gli Utenti che non adottano il PdC Standard è discrezionale l'utilizzo o meno delle percentuali di indetraibilità redditi IRAP).



Trasferimento quadri d'impresa/lavoro autonomo/IRAP

Applicativo MULTI

Fase 1

Caricamento Piano dei Conti Standard TeamSystem	CARSTD	 Utilità archivi Archivio piano dei conti CARSTD - Caricamento piano dei conti / riclassificazione
Accertarsi di aver installato l'ultima versione del piano dei conti standard.		
(il comando CARSTD può essere eseguito più volte).		

Fase 2

Verificare nella tabella 27 - Personalizzazione procedura scelta <i>1</i> - <i>Personalizzazioni procedura</i> , GESARC (1 - Gestione archivio tabelle), che siano impostati ad " S " i campi di seguito riportati:	GESARC fase 1 – Gestione archivio tabelle \rightarrow 27 – Personalizzazione procedura \rightarrow 1 – Personalizzazioni procedura	 Archivi di base Personalizzazione procedura TABE97 - Personalizzazione generale procedura 	
 CESPITI Emissione movimenti contabili vendita del cespite (Interno 007). MSITS Utilizzo % indetraibilità piano dei conti? (Interno 008). 			

Tipo calcolo valore beni strumentali ad uso studi di settore.	GESARC fase 4 – Gestione archivio ditte	 Archivi di base Anagrafiche generali, ditte e progressivi ANADITTE – Gestione archivio ditte
Per tutte le ditte che gestiscono i cespiti, verificare che sia stato impostato ad " A " il campo "Tipo calcolo beni strumentali" presente nell'anagrafica Ditte alla pagina <i>Informazioni calcolo indici</i> (GESARC scelta 4 – Gestione archivio ditte).		



Fase 4

Verifica della completezza e correttezza delle scritture contabili relative a:			
>	Rilevazione delle quote d'ammortamento	CESP2 Opzione "Tipo di stampa" D=definitiva o N=Nessuna stampa	 Gestione cespiti / Leasing Stampe di controllo e calcolo CESP2 - Calcolo quote e stampa registro cespiti
>	Calcolo risconti di fine anno.	RISCONTI scelta "Tipo elaborazione" → Generazione movimenti risconti	 Elaborazioni / stampe di fine anno Elaborazioni di fine anno RISCONTI - Calcolo risconti fine anno
>	Generazione movimenti contabili relativi ad eventuali beni in leasing (per tutti coloro che sono in possesso della licenza 1120 relativa alla procedura LEASING).	LEASING scelta 2 – Generazione scritture contabili	□ Gestione cespiti / Leasing □ Gestione cespiti ├ LEASING - Gestione beni in leasing
>	Registrazione movimenti quali, Rimanenze Finali, Rettifiche, ecc., al 31.12.AA	MPRI	 Elaborazioni periodiche contabilità e IVA Elaborazioni e stampe prima nota MPRI - Gestione prima nota

Qualora si vogliano generare le eccedenze delle manutenzioni e	GMANRIP	Gestione cespiti / Leasing
riparazioni in automatico accertarsi di aver eseguito il comando	fase 1 – Calcolo manutenzione e	
GMANRIP con generazione del cespite.	riparazione	- GMANRIP Gestione calcolo manutenzione e riparazione
Questa funzione consentirà la compilazione automatica dei prospetti		
pluriennali nel quadro di impresa.		



Fase 6

Ai fini della compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del	SOCCOM	Elaborazioni periodiche contabilità e IVA
prospetto delle società non operative, obbligatorio nelle società di		Elaborazioni e stampe prima nota
capitali e delle società di persone, eseguire il comando SOCCOM e		- SOCCOM Calcolo società di comodo
tramite il tasto funzione <u>B</u> locca bloccare il prospetto.		

Ai fini del trasferimento e quindi della compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro CM (reddito con regime dei minimi), obbligatorio per le ditte in regime dei minimi eseguire il comando CONMIN e tramite il tasto funzione <u>B</u> locca bloccare il	CONMIN fase 2 – Calcolo contrib minimi	Duenti Utilità procedura Gestione / elaborazione dati CONMIN – Calcolo contribuenti minimi
relativo prospetto.		



Applicativo PAGHE

Fase 1		
Tutti coloro che essendo in possesso della procedura PAGHE e che	STIRAP	Elaborazioni annuali
intendono trasferire le deduzioni di lavoro dipendente nel quadro	fase 1 – Stampa deduzioni IRAP	- STIRAP – Stampa deduzioni Irap
IRAP, dovranno eseguire dall'applicativo PAGHE il comando		
STIRAP, dopo aver verificato la presenza del codice ditta Multi		
nell'azienda PAGHE.		



Applicativo **DIRED**

Fase 1		
Tutti coloro che utilizzano il piano dei conti standard, devono eseguire il comando CPESTD , si rammenta che lo stesso va eseguito ogni qualvolta viene rilasciata una nuova versione dell'applicativo piano dei conti ed ogni qualvolta inseriscono, nel	CPESTD	□ Gestioni ed utility comuni □ Utility varie ├ CPESTD – Caricamento personalizzazione piano dei conti st
corso dei redditi, un conto personalizzato.		
(il comando può essere eseguito più volte)		
Nel caso di prima installazione dell'anno vanno dapprima eseguiti i comandi di conversione (CON740-CON750-CON760).		

Fase 2

Verificare che sia impostato a "Si" il campo "Visualizza familiari a	PERSPRO4	Unico Persone Fisiche
carico in entrata del quadro RN" presente nella tabella "Personalizzazione procedura" per 740.	Scheda Flag funzioni	 Tabelle PERSPRO4 – Personalizzazione procedura 740

Per tutti coloro che utilizzano il piano dei conti standard o che	PERSPRO4	Unico Persone Fisiche
gestiscono nell'anagrafica del proprio piano dei conti le percentuali	Scheda Flag trasferimento	
di indeducibilità, verificare che sia impostato a "Si" il campo "%		PERSPRO4 – Personalizzazione procedura /40
indeduc. / non imponib. ai fini IRAP" presente nella tabella	PERSPRO5	□ Unico Società di Persone
"Personalizzazione procedura" per 740/750/760, ovvero	Scheda Flag trasferimento	
rispettivamente:	5	- PERSPRO5 – Personalizzazione procedura 750
PERSPRO4 – PERSPRO5 – PERSPRO6.	PERSPRO6	
	Scheda Flag trasferimento	Unico Società di Capitali e Enti non commerciali
	Scheda Hug trustermento	
		F PERSPRO6 – Personalizzazione procedura 760





Si precisa che per quanto riguarda il prospetto ACE (aiuto crescita economica), per poter determinare la deduzione per investimento del capitale proprio, sia per quanto riguarda l'IRES che l'IRPEF, non e' fattibile il trasferimento dati e pertanto la sua compilazione è del tutto manuale.

